

系统模块

系统管理包括“系统管理”、“安全监控”在这里管理员可以为员工设置工号、分配角色、设置权限组等，首先设置“角色”如“审单”；然后对该角色“审单”设置权限如“订单确认”等；最后给该角色“审单”分配工号，将审单人员添加进“审单”的角色中来。还可以设置系统的自动服务，查看自动服务的情况和错误信息等，比如设置订单的“自动审单”执行周期为 30 分钟，那么每 30 分钟就会执行自动审单操作，比人工审单节省很多时间。还可以进行安全监控的管理和修改密码及个性设置等。

1、系统管理

1.1、工号列表

定位路径：[系统]->{系统管理}->工号列表

操作说明：

定位路径：[系统]->{系统管理}->工号列表

操作说明：

1、可以通过店铺权限组、仓库权限组、是否管理员、是否启用、工号、昵称来进行搜索，可以点击“管理员”列和“启用”列的“√”或者“X”来进行选择是否为管理员，是否启用，还可以为该工号设置仓库和店铺的权限组，比如设置了A仓库和B店铺的权限组，那么在系统中需要搜索和查看等，就只有A仓库和B店铺的可以搜索到和查看。

2、超级管理员：只有一个，系统默认给出第一个工号，可以设置某工号是否为管理员，可以设置是否启用工号，可以设置工号的权限及分配角色，拥有所有权限。


3、管理员：可以有多个，不能启用/禁用管理员，可以设置是否启用普通工号的账号，可以设置工号的权限及分配角色，拥有所有权限。

4、普通工号：即非超级管理员和管理员，不能设置是否管理员，账户启用后拥有被管理员设置好的权限。

5、可设置仓库和店铺的权限组，一个工号只能选择一个权限组。

[创建工号](#)

仓库权限组 <input type="text" value="请选择"/>	是否管理员 <input type="text" value="请选择"/>	是否启用 <input type="text" value="请选择"/>		
昵称 <input type="text"/>	<input type="button" value="搜索"/> <input type="button" value="重置"/>			
店铺权限组	仓库权限组	管理员	启用	操作
		×	✓	分配角色 重置密码 ✎
		×	✓	分配角色 重置密码 ✎

6、点击“操作”列可以对该工号的员工分配角色，可分配多个角色，点击  可编辑工号和昵称，点击将密码重置为系统默认密码 erp888，重新登录的时候会提示风险，建议修改。



7、点击<创建工号>，输入工号和昵称，点击“确认”即可创建工号。

工号： *

昵称： *

手机号： *

1.2、角色列表

定位路径：[系统]->{系统管理}->角色列表

操作说明：

1、可以通过名称来进行搜索。

角色列表

名称	<input type="text"/>	<input type="button" value="搜索"/>	<input type="button" value="重置"/>
名称	备注	操作	
客服		分配权限	分配工号 <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
售后		分配权限	分配工号 <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
测试		分配权限	分配工号 <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>

2、点击<创建角色>，输入名称和备注，点击“确认”即可创建角色。

创建角色

名称:	<input type="text"/>
备注:	<input type="text"/>
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回"/>	

3、点击“操作”列可对该角色分配权限，勾选需要设置权限的功能项，该角色即可操作该功能，见下图，可查看分配的工号，可将不需要的工号删除，可编辑角色的名称和备注，删除角色的时候之前需要将其分配的工号都删除。

分配角色权限 - 审单

会员	平台	报表	档案	系统	订单	财务	进销存	配发货												
<input checked="" type="checkbox"/> 订单管理		<input checked="" type="checkbox"/> 待处理订单列表	<input checked="" type="checkbox"/> 手工创建订单	<input checked="" type="checkbox"/> 订单挂起	<input checked="" type="checkbox"/> 订单通知配货	<input checked="" type="checkbox"/> 订单恢复正常单	<input checked="" type="checkbox"/> 生成退单	<input checked="" type="checkbox"/> 导出缺货商品Excel	<input checked="" type="checkbox"/> 订单检索列表	<input checked="" type="checkbox"/> 订单详情	<input checked="" type="checkbox"/> 订单解挂	<input checked="" type="checkbox"/> 订单付款	<input checked="" type="checkbox"/> 订单解除缺货	<input checked="" type="checkbox"/> 开具发票	<input checked="" type="checkbox"/> 待合并订单列表	<input checked="" type="checkbox"/> 订单编辑	<input checked="" type="checkbox"/> 订单合并	<input checked="" type="checkbox"/> 订单取消付款	<input checked="" type="checkbox"/> 拆分订单	<input checked="" type="checkbox"/> 订单沟通
<input type="checkbox"/> 售后服务		<input type="checkbox"/> 待处理退单列表	<input type="checkbox"/> 退单作废	<input type="checkbox"/> 退单验收入库	<input type="checkbox"/> 退单检索列表	<input type="checkbox"/> 退单确认	<input type="checkbox"/> 退单结算		<input type="checkbox"/> 退单详情	<input type="checkbox"/> 退单收货	<input type="checkbox"/> 退单打印									

4、一个角色可以分给多个工号，同样，一个工号也能对应多个角色，比如一个工号 A 的员工，同时分配了角色 1 和角色 2，那么这两个角色里的权限工号 A 都拥有。

1.3、店铺权限组

定位路径：[系统]->{系统管理}->店铺权限组

操作说明：

1、可以通过名称来进行搜索。

店铺权限组 [创建店铺权限组](#)

名称

ID	名称	店铺	操作
12	zzm	淘宝KYY店铺, 京东KYY店铺	编辑 删除
10	淘宝组	淘宝KYY店铺, 淘宝fff店铺, 快易云商	编辑 删除



<< 上一页 下一页 >> 第 1 / 1 页 每页 10 条 共 2 条

2、点击<创建仓库权限组>，输入名称，勾选仓库，点击“确认”即可创建仓库权限组。

添加店铺权限组

名称: *

店铺: 淘宝KYY店铺 淘宝分销KYY店铺 京东KYY店铺 有赞KYY店铺 [

3、点击“操作”列的可编辑店铺权限组的名称和店铺，点击可将该权限组删除。

4、设置了店铺权限组，当该工号是非管理员并且启用状态时，在系统里各模块对店铺进行搜索或者查询的时候，将会受到权限控制，没有设置的店铺则搜索不到，查询不到等。

5、如果不设置店铺权限组，则默认为拥有所有店铺的权限。

1.4、仓库权限组

定位路径：[系统]->{系统管理}->仓库权限组

操作说明：

1、可以通过名称来进行搜索。



ID	名称	仓库	操作
24	电商仓	电商仓	 
22	电商仓_批发仓	电商仓, 批发仓	 

2、点击<创建仓库权限组>，输入名称，勾选仓库，点击“确认”即可创建仓库权限组。

添加仓库权限组

名称: *

仓库: 总仓 电商仓 退货仓 批发仓 虚拟仓

3、点击“操作”列的可编辑仓库权限组的名称和仓库，点击可将该权限组删除。

4、设置了仓库权限组，当该工号是非管理员并且启用状态时，在{订单}、{配发货}、{进销存}、{档案}->[仓储档案]操作的时候，将会受到权限控制，没有设置的仓库则搜索不到，查询不到等。

5、如果不设置仓库权限组，则默认为拥有所有仓库的权限。

1.5、自动服务管理

定位路径：[系统]->{系统管理}->自动服务管理

操作说明：

1、可通过服务类型、店铺、是否启用、执行状态、服务名称来进行搜索，点击<重置>回到搜索初始状态。

2、点击<刷新自动服务>，可以将自动服务刷新到最新的数据。

3、点击“是否启用”列的“√”或者“×”可以启用或者停止对应自动服务，只有启用的自动服务才生效。

4、在列表左边单选框，可选择多个服务，点击“全选”会将该页全部选中，点击<启用>或者<禁用>按钮，可将选中的服务批量的启用或者禁用掉。

自动服务列表 刷新自动服务

服务类型 请选择 店铺 请选择 是否启用 请选择 执行状态 正常 服务名称

搜索 重置

启用 禁用

<input type="checkbox"/> 全选	服务类型	服务名称	店铺	执行周期 (分钟)	是否启用	执行状态	平均耗时(分钟)	上次执行开始	上次执行结束	错误信息
<input type="checkbox"/>	系统	自动解除缺货		60 (>60)	✓	正常	0.00	2017-06-01 09:44:01	2017-06-01 09:44:01	
<input type="checkbox"/>	系统	自动合并订单		10 (>10)	✓	正常	0.00	2017-06-01 10:26:01	2017-06-01 10:26:01	
<input type="checkbox"/>	系统	自动生成拣货单		10 (>10)	✗	正常	0.00	2017-05-27 14:26:01	2017-05-27 14:26:01	

1.6、商家参数设定

定位路径：[系统]->{系统管理}->商家参数设定

操作说明：

1、此处可以设置所有参数控制的功能。

启用SKU条码截取方案： 默认为0，表示不启用截取；截取范围-9至9，负数表示尾部截取位数，正数表示头部截取位数

启用平台转系统商品： 默认启用，初次使用时可以实现商品资料快速建档，完成后建议关闭。目前只支持淘宝、京东等店铺

启用平台预售商品： 当前只支持淘宝、京东店铺，默认否

启用组合商品： 寄存在组合商品时可启用（针对平台订单或Excel导入订单），默认否

显示买家隐私信息： 订单/退单详情是否显示买家隐私信息，默认为是

只允许复制作废订单： 系统只允许复制作废订单，默认否

启用波次配货管理： 默认不启用，通知配货后可直接订单出库，日单量较多的商家建议启用，可以提高拣货效率

拣货单打印自定义项：

订单打印自定义项：

待出库订单列表标签：

允许挂起等待出库的订单： 默认否，表示不能挂起等待出库的订单，你可在配发货中执行取消/打回问题单操作

扫描出库扫描商品条码： 扫描出库时启用【扫描商品条码】选项，默认是

1.7、版本授权信息

定位路径：[系统]->{系统管理}->版本授权信息

操作说明：

此处可以查看商家系统使用的版本信息，包括系统版本号和授权日期等信息均可在此处查看。

版本授权信息



快易云商1
注册手机：15874918386
联系人：lyy
联系电话：15785847412

标准版

授权有效期：2019-09-08
店铺许可数：100【已用31】
用户许可数：3【已用30】

系统版本号：1.016
可用短信条数：23

2、安全监控

2.1、黑名单买家

定位路径：[系统]->{安全监控}->黑名单买家

操作说明：

1、设置黑名单买家的信息，“买家昵称”“买家手机”“买家地址”符合其中任意一项，则该买家的订单会被设为问题单，并标识为黑名单买家

黑名单买家

启用黑名单买家：

买家昵称：

歌帆网
dfldsfjs

买家手机：

18874012266
397439247330
dfhdsf

买家地址：

麓谷明珠9栋1703室1
沙发上
浙江省 杭州市 江干区 九堡镇 八堡社区16排27号（好日子超市）

- 注意事项：
1. 启用后，平台订单和导入单都将经过黑名单检查。
 2. 只要符合其中任何一项将设为问题单【黑名单买家】。
 3. 多个昵称/手机/地址可以回车换行输入。

2.2、密码策略

定位路径：[系统]->{安全监控}->密码策略

操作说明：

1、密码长度：设置密码长度，在修改密码的时候根据密码长度策略的要求来设置密码长度。

2、密码复杂度：可以设置密码的复杂度，即工号在修改密码的时候会根据密码复杂度策略来要求密码的格式。

密码策略

密码长度：	8位或以上	*
密码复杂度：	中-必须字母、数字的组合	*
<input type="button" value="确定"/>		<input type="button" value="重置"/>

2.3、防火墙策略

定位路径：[系统]->{安全监控}->防火墙策略

操作说明：

1、启用白名单：可以在“IP 白名单”框里设置白名单的各个 IP 地址，如果选中了“启用白名单”，在白名单里的 IP 地址才可登录系统，非白名单 IP 则无法登陆系统。

2、启用黑名单：可以在“IP 黑名单”框里设置黑名单的各个 IP 地址，如果选中了“启用黑名单”，在黑名单里的 IP 地址都不能登录系统，其他 IP 地址则可以登录。

3、黑、白名单如果有多个 IP 地址回车换行才能生效，分别最多可以设置 10 个，IP 地址设置要符合设置格式。

4、如果一个 IP 在黑、白名单同时存在且黑、白名单都启用了，那么优先判断黑名单。

5、超级管理员不受控制。

防火墙策略

启用白名单:
 IP白名单:
 启用黑名单:
 IP黑名单:
 IP设置格式: 192.168.0.1
 110.3.*.*
 注意事项: 1. 设置多个IP或IP段请回车换行 (限10个), *号为通配符。
 2. IP黑名单优先判断, 超级管理员不受控。

2.4、工号登录日志

定位路径: [系统]->{安全监控}->工号登录日志

操作说明:

1、可以通过时间区间, 工号来进行搜索, 可以查看各个操作者 (即工号/昵称) 的登录和登出 (即 LoginIn 与 LoginOut) 时间以及对应的 IP 地址。

工号登录日志

时间区间 ~ 工号

操作者	动作	IP	时间
	loginIn	220.168.12.217	2017-06-02 10:11:31
	loginOut	220.168.12.217	2017-06-02 09:55:35
	loginIn	127.0.0.1	2017-06-02 09:26:42
	loginIn	127.0.0.1	2017-06-02 09:27:43
	loginIn	220.168.12.217	2017-06-02 09:20:25
	loginIn	220.168.12.217	2017-06-02 09:03:11

2.5、系统升级日志

定位路径：[系统]->{安全监控}->系统升级日志

操作说明：

1、可以进行系统升级信息的查看，比如升级的版本号、是否成功、起始时间等。

系统升级日志

ID	版本号	开始时间	结束时间	状态
5	1.0.2	2016-12-15 17:17:58	2016-12-15 17:17:58	失败
1	1.0.1	2016-12-16 14:06:10	2016-12-16 14:06:11	成功

共 2 条记录 上一页 下一页 第 1 ▼ 页 每页 10 ▼ 条

2、如果升级失败则会有“错误描述”显示。

3、我的 ERP

3.1、个性参数设定

定位路径：[首页]->{我的 ERP}->个性参数设定

操作说明：

1、可以在这里设置分页条数，在系统列表显示的时候就会根据设置来默认显示一页的条数，设置好后过 1 分钟左右即可生效。

2、在“订单处理”中有“挂起”的功能，挂起后可在此设置“仅显示我挂起的订单”和“显示所有挂起订单”。设置后“订单处理”处的挂起订单会根据设置好的显示模式显示。

3、在“待配货订单列表”生成“配货单”的过程中，有“批量生成配货单”的功能，在批量生成之前需要选择“仓库、配送方式”，设置“每

张订单数、生成配货单数”才能批量生成配货单。在“个性设置”处可以设置“默认的每张订单数”。

4、还可以设置“默认仓库和店铺”的搜索条件，在进入“订单，配发货，进销存”列表的搜索条件里直接默认搜索该店铺或仓库。

5、设置“tab 页允许打开的最大数量”如图



个性设置

顶部书签页最大数:	<input type="text" value="20"/>	* 顶部书签页允许打开最大数量, 5~20之间, 默认为10
分页记录条数:	<input type="text" value="10条"/>	* 列表默认每页记录条数, 默认为15
默认选中仓库:	<input type="text" value="请选择..."/>	* 配发货、进销存模块相关列表的默认仓库选择
挂起订单显示:	<input checked="" type="radio"/> 显示所有挂起订单 <input type="radio"/> 仅显示我挂起的订单	* 针对待处理订单列表的“挂起单”
配货单每张默认订单数:	<input type="text" value="20"/>	* 批量生成配货单时的默认每张订单数, 1~100之间, 默认为10
默认生成配货单数:	<input type="text" value="1"/>	* 批量生成配货单时的默认生成配货单数, 1~100之间, 默认为1
订单详情显示商品图片:	<input type="text" value="是"/>	* 当前只显示淘宝平台的商品图片, 默认为是
首页显示告警信息:	<input type="text" value="是"/>	* 首页显示告警信息, 默认为是
我的云打印服务器:	<input type="text" value="127.0.0.1"/>	* 请填写打印服务器ip地址或域名, 默认为本机127.0.0.1

3.2、修改密码

定位路径: [首页]->{我的 ERP}->修改密码

操作说明:

- 1、输入原密码和新密码以及确认密码, 点击<确定>即可。
- 2、长度要求和格式根据密码策略里设置的要求来提示。
- 3、修改成功后会跳转到系统首页。

修改登录密码

*修改成功后将关闭所有书签，并跳转到首页

输入原密码：*

输入新密码：*长度必须8位或以上，复杂度为中-必须字母、数字的组合

确认新密码：*

确定

重置